ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АРМ-ЛПО»
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ООО «ЦИТ-Плюс»

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ 3
2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 3
2.1. Минимальные требования к аппаратному обеспечению 3
2.2. Минимальные требования к программному обеспечению 3
3. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 3
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 3
4.1. Установка в среде Microsoft Windows 3
4.2. Установка в среде Astra Linux Special Edition 1.7 4
5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 4
6. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 4
6.1. Удаление в Windows 4
6.2. Удаление в Astra Linux 4

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит пошаговую инструкцию по установке, настройке и проверке работоспособности программного обеспечения «АРМ-ЛПО» (далее — ПО).

2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Для успешной установки и функционирования ПО «АРМ-ЛПО» необходимо, чтобы персональный компьютер соответствовал следующим минимальным требованиям:

2.1. Минимальные требования к аппаратному обеспечению

- **Процессор (CPU):** 4-ядерный процессор с тактовой частотой от 2.5 ГГц.
- **Оперативная память (RAM):** не менее 8 ГБ.
- **Дисковое пространство:** не менее 10 ГБ свободного места на накопителе.
- **Видеокарта (GPU):** встроенная или дискретная, с поддержкой разрешения экрана не менее 1920×1080.
- **Сетевой адаптер:** наличие сетевой карты Ethernet 10/100 Мбит/с.

2.2. Минимальные требования к программному обеспечению

Поддерживаются следующие операционные системы:

- Microsoft Windows 10 и выше (64-бит).
- Astra Linux Special Edition 1.7 (64-бит).

3. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Получите дистрибутив ПО «АРМ-ЛПО» на сайте ООО «ЦИТ-Плюс»

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1. Установка в среде Microsoft Windows

1. Запустите файл установки ARM-LPO installer.exe от имени Администратора.
2. В открывшемся мастере установки нажмите «Далее».
3. Примите условия лицензионного соглашения, установив соответствующую галочку, и нажмите «Далее».
4. Укажите путь для установки (по умолчанию C:\Program Files\ARM-LPO) и нажмите «Далее».
5. Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь завершения процесса.

6. По завершении установки нажмите «Готово».

4.2. Установка в среде Astra Linux Special Edition 1.7

1. Откройте терминал и перейдите в директорию с распакованным дистрибутивом.
2. Выполните команду установки от имени суперпользователя (root): `sudo apt install ./ARM-LPO.deb`
3. Следуйте инструкциям в консоли до появления сообщения об успешном завершении установки.

5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Для подтверждения успешной установки и готовности ПО к работе выполните следующие действия:

1. Запустите ПО от имени администратора
2. Убедитесь, что появилось главное окно приложения
3. Выполните тестовое действие: нажмите кнопку «Воспроизвести», в окне «ход выполнения» должна появиться новая строка «get_post_command() нет связи с ip=192.168.0.155»
4. Если действие выполнено успешно и система не выдает ошибок, установка произведена корректно.

6. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Удаление в Windows

1. Перейдите в «Панель управления» -> «Программы и компоненты».
2. Найдите в списке «АРМ-ЛПО», выделите его и нажмите «Удалить».
3. Следуйте инструкциям мастера удаления.

6.2. Удаление в Astra Linux

Откройте терминал и выполните команду `sudo apt remove arm-lpo` из директории установки.